

BRUKSANVISNING FOR AKRYLNEGLER

PRODUKTER DU TRENGER FOR Å LEGGE AKRYL

- Ønskede farger akrylpulver
- Akrylvæske (monomer)
- Desinfiserende middel (Sanitizer)
- Bufferkloss
- Akrylpensel
- Dappendish (glass- eller hardplastbeholder)
- Neglebåndsskyver
- Neglebørste
- One Coat Primer
- Neglefil 100/180 grit
- Top Coat
- Neglebåndsolje

TILLEGGSPRODUKTER FOR Å FORLENGE MED PÅLIMT TIPP

- Tipper
- Tippekutter
- Lim
- Grovere tippofil (150 grit eller lavere)

ANNET UTSTYR

- Neglelakkfjerner (for å fjerne gammel neglelakk før du begynner)
- Håndkle eller annet underlag for å beskytte bordplaten
- Håndleddstøtte
- Neglebåndssaks/manikyrsaks
- Lofritt kjøkkenpapir (for eksempel Torky)
- Skål til manikyrbad
- Mild håndsåpe
- Håndkrem
- Et godt arbeidslys
- Akryl kan også legges på støpeformer om du ikke ønsker å forlenge kunstneglen ved å støpe på pålimt tipp

Følg bruksanvisningen, bruksmåten kan være en annen enn den du er vant med fra andre kunstneglssystemer. Lagt riktig vil kunstneglen sitte til naturneglen vokser ut og det er på tide med etterfylling.

Unngå å få støv i akrylpulveret da dette vil sees som prikker i den ferdige kunstneglen. Skru lokket på krukkene med det samme du er ferdig med å påføre akrylen. Ha alltid lokket skrudd på før du filer.

FORARBEID

- Legg håndkleet/underlaget på bordet, finn fram produktene du skal bruke.
- Desinfiser hender, arbeidsflate og verktøy med Sanitizer Spray.
- Fjern eventuell neglelakk.
- Skal du lime på tipp, klipp naturneglene til 1,5 millimeter lengde, fil dem til i buet form slik at de følger sporet på baksiden av tippene du skal lime på.
- Mykgjør neglebåndene i et manikyrbad (bland et godt såpevann).
- Skyv neglebåndet tilbake med den buede enden på neglebåndsskyveren. Hvis neglebåndet ikke skyves tilbake, vil det kunne føre til at fett sniker seg inn under kanten av akrylen, og kunstneglen vil etter kort tid begynne å løsne fra naturneglen. I tillegg får du et vakrere resultat når neglebåndet er trimmet, sunt og friskt.
- Bruk den spisse enden på neglebåndsskyveren for å skrape bort utvokst neglebånd. Vær svært forsiktig slik at du ikke skraper ned i naturneglen. Bruk godt arbeidslys.
- Bruk en fin buffer, og buff lett over naturneglen fra neglebåndet og ut mot tuppen, slik at du fjerner kun overflateglansen og den naturlige oljen på naturneglens overflate. Man skal ikke file bort noe av neglen, men lett løfte de øverste skjellagene, slik at kunstneglen kan få feste. Filer du på selve naturneglen med grovere filer, vil den bli tynn, sår og skadet, og kunstneglene vil få dårlig feste.
- Bruk en neglebåndssaks/manikyrsaks for å klippe bort overflødig hard/død hud slik at neglebåndet og huden rundt naturneglen blir jevn og hel.
- Børst bort pussestøv med en myk neglebørste.
- Desinfiser hendene på nytt med desinfiserende middel. Dette fjerner både fett og bakterier. Etter dette trinnet må man ikke ta på neglene, ettersom det er viktig å holde neglen fett- og bakteriefri.

SKAL DU LIME PÅ TIPP FOR Å FORLENGE, FØLG DISSE TRINNENE

- Finn fram negletipper som passer nøyaktig til hver negl, fil dem om nødvendig til på sidene hvis de skulle være for brede. Legg negletippene klare i riktig rekkefølge.
- *Det er viktig å ikke søle lim på hud eller tøy, da disse vil kunne ta skade. Oppbevar limflasken stående og med korken på når den ikke er i bruk. Oppbevar alltid neglelim utilgjengelig for barn.* Påfør en liten limdråpe jevnt på baksiden av tippet du skal lime på naturneglen (bruker du tipp med sporet bakside, legger du limet i sporet, er det usporet bakside legger du limet langs kanten der den vil overlape med naturneglen), snu negletippen og plasser den i korrekt posisjon på naturneglen, press ned slik at alle luftblommer presses ut. Hold i 15 sekunder mens limet herder. Se etter at tippet er limt på i korrekt posisjon, og at det ikke er noen gliper. Har tippet blitt limt feil på, kan den fjernes med hudvennlig aceton / Tip Away.
- Bruk tippekutter for å gi den pålimte tippet ønsket lengde. Baksiden av saksen skal peke mot den som klipper (den som klipper skal se bladet), slik at fingertuppen ligger beskyttet av stoppekanten.
- Bruk en grov fil for å gi den pålimte tippet ønsket form.

- Buff bort all glans fra overflaten på de pålimte tippene. Glans betyr glatt overflate som ikke gir kunstnegl godt feste. Buff samtidig overgangen mot naturneglen slik at denne blir så jevn som mulig. Buff så mye ned på den pålimte tippet at det ikke er noen "hump" i overgangen fra pålimt tipp til naturnegl. Pass på at du ikke filer/buffer unødig på naturneglen, da den vil kunne ta skade. Bruk aldri grove filer rett på naturnegl.
- Børst bort pussestøv med en myk neglebørste.
- Desinfiser hendene på nytt for å fjerne fett og bakterier.

Alle akrylpulverfarger fra samme akrylserie kan blandes med hverandre slik at du kan skape dine egne favorittfarger, eller legg forskjellige farger ved siden av hverandre for å skape effekter og mønster. Avslutt gjerne med et lag klar akryl slik at du har et beskyttende lag over farget akryl.

STØPING AV AKRYLNEGL

Bruk primer om du tidligere har hatt problemer med å få kunstnegl til å sitte godt. Påfør et meget tynt lag på naturneglen. Forviss deg om at du unngår huden og de pålimte tippene. Primer er en syre og får du produktet på de pålimte tippene eller huden, vil disse kunne misfarves / ta skade.

Primer brukes slik:

1. Dypp penselen i flasken og tørk den lett av på et lofritt kjøkkenpapir (gjelder ikke om du bruker Primer Pen)
2. Påfør ett strøk på naturneglen (unngå å få produktet på huden)
3. La tørke fem sekunder
4. Gjenta påføring av primer hvis du tidligere har hatt problemer med lifting ved bruk av ett strøk.

Merk: Får du primer på huden kan du få en påbegynnende hudirritasjon. Bland straks en halv desiliter vann med én spiseskje natron (eller to spiseskjeer bakepulver). Ha blandingen på huden til syren er nøytralisert. Primer er en syre mens natron er basisk og syrenøytraliserende.

Akrylneglen kan legges som klassisk fransk manikyr med hvit kant, eller heldekkende valgfri farge, blandede farger, eller helt klar. Valget er ditt, her er to forslag. Bruk gjerne en øvelsesfinger eller et plastark for å trene teknikk før du legger på naturnegl.

FORSLAG 1: STØPING AV AKRYLNEGL, ÉN FARGE

- Ha en liten mengde akrylvæske i en dappendish.
- Dypp penselen i akrylvæsken, tørk den av på lofritt kjøkkenpapir.
- Dypp penselen i akrylvæsken igjen, og stryk den mot kanten av dappendishen to ganger for å fjerne overflødig væske.
- Hold den fuktige penselbusten ned mot overflaten av akrylpulveret, og før penselen forsiktig mot deg slik at væsken i busten trekker til seg akrylpulver. Penselen skal ikke dyppes ned i akrylpulveret, bare føres forsiktig over overflaten, slik at du får en pen liten klump på den ene siden av penselbusten. Det skal drysse litt av klumpen. Prøv å få en klump som er så stor at den kan dekke hele overflaten av neglen.
- Plasser akrylmassen midt på neglen i bakkant, og led massen på plass med lett hånd slik at den følger naturlig langs neglekanten i et jevnt lag. Før penselen i korte klappende bevegelser, slik at akrylen dekker jevnt helt ut mot kantene med én millimeter margin mot huden. Får du akryl i nærheten av huden bruker du spissen på penselbusten til å skyve akrylmassen tilbake med jevn avstand til huden. Med en millimeter avstand til huden unngår du at akrylneglen begynner å løsne etter få dager.
- Gjenta samme teknikk for å legge avsluttende lag, enten med samme farge eller med klar akryl for å bygge opp kunstneglen slik at den får den formen du ønsker. Sett fra siden skal den ha en delikat bue. Legg hele tiden merke til hvilken form neglen tar under påføring av akrylen, slik at neglen sett fra alle vinkler får en naturlig og estetisk tiltalende jevn form uten bulker. Husk å påføre akryl litt etter litt, i tynne lag. Du kan alltid pensle på mer om du synes det blir for lite, det er enklere enn å måtte file av hvis det blir for tykke lag.
- Hver gang du er ferdig med en negl, lønner det seg å rengjøre penselen grundig med akrylvæske. Dypp penselen i akrylvæske, og stryk penselen lett frem og tilbake på lofritt kjøkkenpapir (skyv aldri penselen mot hårretningen, da penselhårene vil kunne løsne). Penselen må alltid rengjøres umiddelbart etter endt neglestøping, akrylrester i busten vil herde og skade penselen. Husk å aldri dra i penselhårene, de vil da kunne løsne.
- Når akrylneglen har herdet, test den ved å tappe på den med neglebåndsskyveren. Den skal lyde hard og solid.
- Fil til kunstneglen for å gi den ønsket form. Bruk en grov fil for å file akrylneglens kanter slik at disse ikke oppleves som skarpe. Om nødvendig files akrylneglens overflate med en medium grov fil, slik at kunstnegloverflaten ser jevn ut og får en tiltalende form. Det er viktig å ha kunstneglens tykkeste punkt midt på din naturlige negl, dette gir den sterkeste neglen. Ut mot neglens fri kant skal den kunstige neglen files ned til 1 mm tykkelse.
- Bruk en finkornet fil for å file til fronten, toppen og sidene på akrylneglene. Press ikke hardt med filen, da dette vil kunne forårsake at kunstneglen begynner å løsne (lifting).
- Benytt en finkornet buffer for å fjerne alle spor etter filene og for å glanse opp overflaten.
- Påfør Top Coat for å beskytte kunstneglen. Top Coat med UV-filter vil gi

ekstra beskyttelse mot gulning.

- Når lakken har herdet, avslutter du med en god håndvask, påføring av neglebåndsolje og en god håndkrem. Massér neglebåndsoljen inn i neglebåndene. Neglebåndene kan være "slitne", neglebåndsolje får dem i fin form igjen. Massér neglebåndsolje inn morgen og kveld, og skyv neglebåndene forsiktig tilbake. Dette er svært viktig for at kunstneglen skal holde seg pen lenge.

FORSLAG 2: STØPING AV AKRYLNEGL, FRANSK MANIKYR. HVIT KANT, ROSA OG KLAR

- Sett fram boksene med akrylpulveret du skal bruke.
- Ha en liten mengde akrylvæske i en dappendish.
- Dypp penselen i akrylvæsken, tørk den av på et lofritt kjøkkenpapir.
- Dypp penselen i akrylvæsken igjen, og stryk den mot kanten av dappendishen to ganger for å fjerne overflødig væske.
- Begynn med å støpe den hvite neglekanten, også kalt det hvite smilet. Hold den fuktige penseltippen ned mot overflaten av akrylpulveret, og før penselen forsiktig mot deg slik at væsken trekker til seg akrylpulver. Penselen skal ikke dyppes ned i akrylpulveret, bare føres forsiktig over overflaten, slik at du får en pen liten klump på den ene siden av penselbusten. Det skal drysse litt av akrylmassen. Prøv å få en klump som er så stor at den kan dekke hele den hvite neglekanten.
- Plasser akrylmassen på negletuppen, og form akrylen slik at den følger naturlig langs neglekanten i et jevnt lag. Før penselen i korte klappende bevegelser, slik at akrylen dekker jevnt helt ut mot kantene.
- Dypp penselen i akrylvæsken, og tørk den av mot papiret. Stryk penselen ut i vifteform slik at den får en skarp kant. Hold penselen mot deg i flat stilling, og form den hvite kantens overside som et smil.
- Tørk av penselen på et rent støvfritt tørkepapir.
- Dypp penselbusten i akrylvæsken, og press overskytende væske av mot kanten på dappendishen.
- Mangler det hvit akryl på neglens sidekanter for å danne et perfekt hvitt fransk smil, lager du ørsmå akrylklumper for å dekke der det mangler.
- Rengjør penselen i akrylvæsken, og tørk av på papiret.
- Fortsett nå med å støpe rosa over neglesengen. Fukt penselbusten, og lag en akrylklump med rosa akrylpulver.
- Plasser akrylmassen midt på i bakkant av naturneglen, og arbeid det ut i tynne lag ut mot sidene og front med klappende penselbevegelser, uten å få produktet på huden.
- Arbeid den rosa akrylmassen ut med penselens flate slik at den møtes naturlig kant-i-kant med den hvite akrylen på negletippen.
- Fukt penselen lett i akrylvæsken, tørk den av på papiret, og dra akrylen jevnt utover. Før penselen i korte klappende bevegelser, slik at akrylen dekker jevnt helt ut mot kantene med én millimeter margin mot huden. Får du akryl i nærheten av huden bruker du spissen på penselbusten til å skyve

akrylmassen tilbake med jevn avstand til huden. Med en millimeter avstand til huden unngår du at akrylneglen begynner å løsne etter få dager.

- Når du har lagt ferdig den rosa akrylmassen slik at den dekker neglesengen og har en jevn tilpasning til det hvite smilet, legger du klar over hele neglen. Bygg opp kunstneglen med klar slik at den får den formen du ønsker. Sett fra siden skal den ha en delikat bue. Legg hele tiden merke til hvilken form kunstneglen tar under påføring av akrylen, slik at neglen sett fra alle vinkler får en naturlig og estetisk tiltalende form, uten bulker. Påfør klar akrylmasse litt etter litt, i tynne lag. Du kan alltid legge på mer om du synes det blir for lite, det er enklere enn å måtte file av om det blir for tykt.
- Hver gang du er ferdig med en negl, lønner det seg å rengjøre penselen grundig med akrylvæske. Dypp penselen i akrylvæske, og stryk penselen lett frem og tilbake på lofritt kjøkkenpapir (skyv aldri penselen mot hårretningen, da penselhårene vil kunne løsne). Penselen må alltid rengjøres umiddelbart etter endt neglestøping, akrylrester i busten vil herde og skade penselen. Husk å aldri dra i penselhårene, de vil da kunne løsne.
- Når akrylneglen har herdet, test den ved å tappe på den med neglebåndsskyveren. Den skal lyde hard og solid.
- Fil til kunstneglen for å gi den ønsket form. Bruk en grov fil for å file akrylneglens kanter slik at disse ikke oppleves som skarpe. Om nødvendig files akrylneglens overflate med en medium grov fil, slik at kunstnegloverflaten ser jevn ut og får en tiltalende form. Det er viktig å ha kunstneglens tykkeste punkt midt på din naturlige negl, dette gir den sterkeste neglen. Ut mot neglens fri kant skal den kunstige neglen files ned til 1 mm tykkelse.
- Bruk en finkornet fil for å file til fronten, toppen og sidene på akrylneglene. Press ikke hardt med filen, da dette vil kunne forårsake at kunstneglen begynner å løsne (lifting).
- Benytt en finkornet buffer for å fjerne alle spor etter filene og for å glanse opp overflaten.
- Påfør Top Coat for å beskytte kunstneglen. Top Coat med UV-filter vil gi ekstra beskyttelse mot gulning.
- Når lakken har herdet, avslutter du med en god håndvask, påføring av neglebåndsolje og en god håndkrem. Massér neglebåndsoljen inn i neglebåndene. Neglebåndene kan være "slitne", neglebåndsolje får dem i fin form igjen. Massér neglebåndsolje inn morgen og kveld, og skyv neglebåndene forsiktig tilbake. Dette er svært viktig for at kunstneglen skal holde seg pen lenge.

ANNEN INFO

- Rengjøring av akrylpensel. Dypp penselen i akrylvæske, og tørk av på et lofritt kjøkkenpapir. Ønsker du å rengjøre penselen grundigere kan du rense den med Acrylic Brush Cleaner. Dette vil fjerne eventuelle akrylrester som kan ligge igjen i penselbusten, slik at penselen er klar til neste gangs bruk.
- Om du ønsker kan du benytte neglelakk på kunstnegler. Neglelakk fjernes med neglelakkfjerner uten acetone.
- Neglene skal ikke klippes til i etterkant, kun files, ellers vil kunstneglen

sprekke.

- Akryl kan gulne av solarium og enkelte solfaktorprodukter, samt ta farge av matvarer med sterke farger, for eksempel om du skreller citrusfrukter. Bruk gjerne engangshansker når du skjærer opp sterktfargede grønnsaker.
- Dekor kan kapsles inn i akryl. Legg dekoren inn i det siste laget med klar akryl. Eller, fest dekoren på fuktig Top Coat, la tørke, forsegl med et nytt strøk Top Coat.
- Vær nøye når du legger akrylen, da er det ikke nødvendig å file i etterkant. Har uhellet vært ute og du er nødt til å file (for eksempel om du har fått utstikkende nupper langs neglekanten), ta en fin neglefil og fil kun det nødvendige av akrylen slik at den blir jevn og neglekanten pent buet. Bruk så en buffer for å fjerne spor etter den finkornede filen, og bruk tilslutt en finkornet bufferfil/poleringsfil for å gi glans til kunstneglen, og samtidig lukke den. Avslutt med et lag Top Coat.

UNNGÅ AT KUNSTNEGLEN LØSNER FRA NATURNEGLEN (LIFTING)

- Buff naturneglen lett med bufferkloss før du legger kunstneglen, da får den bedre feste (ikke fil direkte på naturnegl med grove filer).
- Fjern utvokst eponychium (det så godt som usynlige fettlaget som vokser ut sammen med neglen og som ligger i neglebåndskrokene, dette fjernes ved å skrape forsiktig i området med neglebåndsskyver i metall).
- Fjern alle fettrester fra naturneglen med desinfiserende middel (Sanitizer Spray) før du legger kunstneglen.
- Husk å ikke ta på neglen etter at neglen er renset. Fett fra fingeravtrykkene kan være nok til at kunstneglen ikke vil feste seg.
- Bruk PH-Prep og primer.
- Ikke legg kunstneglen for nært huden (fett fra huden vil ellers snike seg inn under kunstneglen og få den til å løsne, dette er den vanligste årsaken til lifting). La det være 1-2 mm avstand mellom huden og kunstneglen.
- Lifting på den pålimte tippet: Den pålimte tippet har ikke fått nok buffing og/eller tippkanten har ikke blitt forseglet. Bruk bufferkloss på den pålimte tippet og hold den opp mot lyset for å sjekke at alle blanke partier og glans er borte før kunstneglen legges. Blank er det samme som glatt og kunstneglen vil ikke få feste.
- Legg Top Coaten litt over kanten og rundt på undersiden av tippet i front for å forsegle tippkanten.
- Løsner/knekker kunstneglen, kan det være at det lagt for tynt på til at den klarer belastningen.

ETTERFYLLING

- Fjern eventuell gammel neglelakk med en mild acetonfri neglelakkfjerner. Undersøk hver enkelt negl. Se etter partier hvor akrylen kan ha mistet festet (lifting), sprekker, infeksjoner eller skader på neglebåndet.
- Mykgjør neglebåndet i et manikyrbad, og bruk en neglebåndsskyver for å få en jevn neglebåndskant. Produkter som inneholder fett/oljer må ikke brukes på neglen i forkant av neglestøpingen.
- Desinfiser hendene med Sanitizer Spray.

- Fil kunstneglen godt ned med en grov fil, slik at du gjør plass til de nye lagene med akryl, ellers blir sluttresultatet en tykk og klumpete negl (pass på så du ikke filer på naturneglen med den grove filen). Se på neglen i profil for å file neglen i riktig estetisk form. Da akrylneglen ble lagt sist ga du den høyde midt på, denne høyden har nå vokst ut av posisjon og må tilpasses på nytt. Har du klippet lengden på neglen, vil tuppen nå være for tykk, og den må files ned til riktig tykkelse. Unngå å file for hardt. Akryl er mindre fleksibelt enn naturnegl, og ved press/trykk vil naturneglen gi etter (slik den er designet til å gjøre), mens akryl ikke gir like mye etter. Dermed vil akrylen kunne løsne fra naturneglen. Skulle dette skje, filer du bort det av akrylen som ikke er godt festet på naturneglen.
- Bruk en buffer for forsiktig å fjerne glansen fra etterveksten på naturneglen.
- Børst bort alt pussestøv fra negleoverflaten med en neglebørste.
- Desinfiser hendene med Sanitizer Spray på nytt.
- Ha primer kun på etterveksten, primer på eldre akryl vil danne misfarging.
- Underlaget må være helt tørt før påføring av ny akryl. Bruk gjerne hårføner.
- Påfør akryl med en liten pensel, for eksempel pensel #4. Påfør en liten perle eller to av akryl, avhengig av neglens størrelse. Plasser og arbeid akrylperlene fra neglebåndet (ca 1,5 mm fra neglebåndskanten), og videre utover slik at den dekker hele neglen, på samme måte som man påfører siste laget på en førstegangsstøping. Når produktet har herdet filer du til ønsket form, på samme måte som ved støping av hel negl.

HVORDAN FJERNE ACETONOPPLØSELIG KUNSTNEGL

- Fil ned overflaten på kunstneglen med en grov fil. Glatt overflate gir lite åpning for acetonen å gjøre jobben, godt nedfilt overflate sørger for at oppløsningsprosessen går raskest mulig.
- Ta en lofri klut og fukt den godt med Tip Away. Husk at Tip Away inneholder aceton, overflater som ikke tåler det vil få flekker. Bruk gjerne et plastunderlag på arbeidsbordet for å beskytte det.
- Legg den fuktede kluten inn i en Soak Off Clip, og fest clipen på neglen.
- Vent minst fem minutter. Trykk ned clipen og vri på den slik at du gnir overflaten på kunstneglen under, dette framskynder prosessen. Trekk clipen av (la den fuktede kluten sitte igjen i clipen). Jobb med én og én negl, la clipen sitte på på de andre neglene fram til du skal jobbe med dem.
- Skrap bort det som har løst seg opp med neglebåndsskyveren.
- Sett på clipen igjen og la acetonen jobbe videre med lagene under. Jo tykkere kunstnegl, jo flere omganger med aceton. Føles kluten for tørr etterhvert, fukter du den på nytt.
- Gjenta prosessen til det aller meste av kunstneglmaterialet er fjernet. Når du nærmer deg naturneglen, gå forsiktig fram slik at du ikke skrapes ned i naturneglen og utsetter den for slitasje.
- Bruk bufferklossen for forsiktig å fjerne de siste små restene av kunstnegl.
- Vask hendene grundig i godt såpevann.
- Du er nå klar for å legge ny kunstnegl. Skal du ikke legge ny kunstnegl med det samme, behandler du neglebåndene og naturneglen med neglebåndsolje.