



BRUKSANVISNING FOR AKRYLNEGLER

Viktig informasjon om akrylprodukter:

Akryl som kommer i kontakt med huden, kan ved gjentatt eksponering over tid i sjeldne tilfeller føre til kontaktallergi hos noen, selv om våre produkter er svært allergivennlige (dette generelle rådet gjelder for alle typer og merker akrylprodukter). Vask området med såpe og vann ved hudkontakt. Legg ikke akrylprodukter på negler hvor huden rundt er sprukken eller det finnes åpne sår.

Pass godt på at akrylmassen ikke er for våt, da du kan risikere at det ikke tørker skikkelig. Dette kan øke risiko for utvikling av allergi. Dersom du er bekymret for å få produkt på huden, kan du bruke Repair Cream på huden rundt neglene. Den pensles enkelt på huden og gir en beskyttende film som enkelt dras av etter at du er ferdig.

ALLE AKRYLVÆSKER HAR EN SÆREGEN LUKT, HUSK GOD VENTILASJON. UNNGÅ AT VÆSKEN ELLER FUKTIG AKRYLMASSE KOMMER I UNØDIG KONTAKT MED HUD, DA DET ETTER LANG TIDS BRUK (EKSPONERING) KAN OPPSTÅ KONTAKTALLERGI HOS NOEN. HOLD AKRYLVÆSKE OG DESINFISERENDE SPRAY UNNA ÅPEN ILD.

PRODUKTER DU TRENGER FOR Å LEGGE AKRYL

- Antibakteriell spray
- Ønskede farger akrylpulver
- Akrylvæske (monomer)
- Bufferkloss
- Akrylpensel
- Dappendish (glass- eller hardplastbeholder)
- Neglebåndsskyver
- Neglebåndssaks/manikyrsaks
- Neglebørste
- Neglefil 100/180 grit
- Top Coat
- Håndkrem og/eller neglebåndsolje

TILLEGGSPRODUKTER FOR Å FORLENGE MED PÅLIMT TIPP

- Tipper og tippekutter
- Neglelim
- Akryl kan også legges på støpeformer om du ikke ønsker å forlenge kunstneglen ved å støpe på pålimt tipp

ANNET UTSTYR

- Primer (valgfritt, ved behov)
- Underlag for å beskytte bordplaten
- Lofritt kjøkkenpapir (for eksempel Torky)
- Skål til manikyrbad
- Mild håndsåpe
- Et godt arbeidslys

UTSTYR FOR Å FJERNE AKRYLNEGL

- Soak Off Clips
- Hudvennlig aceton (kunstneglfjerner)
- Små kluter du fukter med hudvennlig aceton
- Neglebåndsskyver

Følg bruksanvisningen, bruksmåten kan være en annen enn den du er vant med fra andre kunstneglsystemer. Lagt riktig vil kunstneglen sitte til naturneglen vokser ut og det er på tide med etterfylling.

Unngå å få støv i akrylpulveret da dette vil sees som prikker i den ferdige kunstneglen. Skru lokket på krukkene med det samme du er ferdig med å påføre akrylen. Ha alltid lokket skrudd på før du filer.

FORARBEID

- Legg det beskyttende underlaget på bordet, finn fram produktene.
- Fjern eventuell neglelakk.
- Desinfiser hender, arbeidsflate og verktøy med antibakteriell spray. Dette produktet fjerner smuss og bakterier.
- Skal du lime på tipp, klipp naturneglene til 1,5 millimeter lengde, fil dem til i buet form slik at de følger sporet på baksiden av tippene du skal lime på.
- Mykgjør neglebåndene i et manikyrbad (bland et godt såpevann).
- Skyv neglebåndet tilbake med den buede enden på neglebåndsskyveren. Hvis neglebåndet ikke skyves tilbake, vil det kunne føre til at fett sniker seg inn under kanten av akrylen, og kunstneglen vil etter kort tid begynne å løsne fra naturneglen. I tillegg får du et vakrere resultat når neglebåndet er trimmet, sunt og friskt.
- Bruk den spisse enden på neglebåndsskyveren for å skrape bort utvokst neglebånd. Vær svært forsiktig slik at du ikke skraper ned i naturneglen. Bruk godt arbeidslys.
- Bruk en fin buffer, og buff lett over naturneglen fra neglebåndet og ut mot tuppen, slik at du fjerner kun overflateglansen og den naturlige oljen på naturneglens overflate. Man skal ikke file bort noe av neglen, men lett løfte de øverste skjellagene, slik at kunstneglen kan få feste. Filer du på selve naturneglen med grovere filer, vil den bli tynn, sår og skadet, og kunstneglene vil få dårlig feste.
- Bruk en neglebåndssaks/manikyrsaks for å klippe bort overflødig hard/død hud slik at neglebåndet og huden rundt naturneglen blir jevn og hel.
- Børst bort pussestøv med en myk neglebørste.
- Desinfiser hendene på nytt med antibakteriell spray. Dette fjerner både fett og bakterier. Etter dette trinnet må man ikke ta på neglene, ettersom det er viktig å holde neglen fett- og bakteriefri.

SKAL DU LIME PÅ TIPP FOR Å FORLENGE, FØLG DISSE TRINNENE

- Finn fram negletipper som passer nøyaktig til hver negl, fil dem om nødvendig til på sidene hvis de skulle være for brede. Legg negletippene klare i riktig rekkefølge.
- *Det er viktig å ikke søle lim på hud eller tøy, da disse vil kunne ta skade. Oppbevar limflasken stående og med korken på når den ikke er i bruk. Oppbevar alltid neglelim utilgjengelig for barn.* Påfør en liten limdråpe jevnt på baksiden av tippet du skal lime på naturneglen (bruker du tipp med sporet bakside, legger du limet i sporet, er det usporet bakside legger du limet langs kanten der den vil overlape med naturneglen), snu negletippet og plasser den i korrekt posisjon på naturneglen, press ned slik at alle luftblommer presses ut. Hold i 15 sekunder mens limet herder. Se etter at tippet er limt på i korrekt posisjon, og at det ikke er noen gliper. Har tippet blitt limt feil på, kan den fjernes med kunstneglfjerner.
- Bruk tippeskutter for å gi den pålimte tippet ønsket lengde. Baksiden av saksen skal peke mot den som klipper (den som klipper skal se bladet), slik at fingertuppen ligger beskyttet av stoppekanten.
- Bruk en grov fil for å gi den pålimte tippet ønsket form.
- Buff bort all glans fra overflaten på de pålimte tippene. Glans betyr glatt overflate som ikke gir kunstnegl godt feste. Buff samtidig overgangen mot naturneglen slik at denne blir så jevn som mulig. Buff så mye ned på den pålimte tippet at det ikke er noen "hump" i overgangen fra pålimt tipp til naturnegl. Pass på at du ikke filer/buffer unødige på naturneglen, da den vil kunne ta skade. Bruk aldri grove filer rett på naturnegl.
- Børst bort pussestøv med en myk neglebørste.
- Desinfiser hendene på nytt med antibakteriell spray for å fjerne fett og bakterier.

Alle akrylpulverfarger fra samme akrylserie kan blandes med hverandre slik at du kan skape dine egne favorittfarger, eller legg forskjellige farger ved siden av hverandre for å skape effekter og mønstre. Avslutt gjerne med et lag klar akryl eller klar top coat slik at du har et beskyttende lag over farget akryl.

STØPING AV AKRYLNEGL

Bruk primer om du tidligere har hatt problemer med å få kunstnegl til å sitte godt. Påfør et svært tynt lag på naturneglen. Forviss deg om at du unngår huden og de pålimte tippene. Får du primer på de pålimte tippene eller huden, vil disse kunne misfarves / ta skade.

Primer brukes slik:

1. Dypp penselen i flasken og tørk den lett av på et lofritt kjøkkenpapir
2. Påfør ett strøk på naturneglen (unngå å få produktet på huden)
3. La tørke fem sekunder
4. Gjenta påføring av primer hvis du tidligere har hatt problemer med lifting ved bruk av ett strøk.

Merk: Får du primer på huden kan du få en påbegynnende hudirritasjon. Bland straks en halv desiliter vann med én spiseskje natron (eller to spiseskjeer bakepulver). Ha blandingen på huden til primeren er nøytralisert. Natron er basisk og nøytraliserende.

Akrylnegl kan legges som klassisk fransk manikyr med hvit kant, eller heldekkende valgfri farge, blandede farger, eller helt klar. Valget er ditt, her er to forslag. Bruk gjerne en øvelsesfinger eller et plastark for å trene teknikk før du legger på naturnegl.

FORSLAG 1: STØPING AV AKRYLNEGL, ÉN FARGE

- Ha en liten mengde akrylvæske i en dappendish.
- Prepp akrylpenselen ved å dyppe den i akrylvæsken, tørk den av på lofritt kjøkkenpapir.
- Dypp penselen i akrylvæsken igjen, og stryk den mot kanten av dappendishen to ganger for å fjerne overflødig væske.
- Hold den fuktige penselbusten ned mot overflaten av akrylpulveret, og før penselen forsiktig mot deg slik at væsken i busten trekker til seg akrylpulver. Penselen skal ikke dyppes ned i akrylpulveret, bare føres forsiktig over overflaten, slik at du får en pen liten klump på den ene siden av penselbusten. Det skal drysse litt av klumpen. Prøv å få en klump som er så stor at den kan dekke hele overflaten av neglen.
- Plasser akrylmassen midt på neglen i bakkant, og led massen på plass med lett hånd slik at den følger naturlig langs neglekanten i et jevnt lag. Før penselen i korte klappende bevegelser, slik at akrylen dekker jevnt helt ut mot kantene med én millimeter margin mot huden. Får du akryl i nærheten av huden bruker du spissen på penselbusten til å skyve akrylmassen tilbake med jevn avstand til huden. Med en millimeter avstand til huden unngår du at akrylneglen begynner å løsne etter få dager.
- Gjenta samme teknikk for å legge avsluttende lag, enten med samme farge eller med klar akryl for å bygge opp kunstneglen slik at den får den formen du ønsker. Sett fra siden skal den ha en delikat bue. Legg hele tiden merke til hvilken form neglen tar under påføring av akrylen, slik at neglen sett fra alle vinkler får en naturlig og estetisk tiltalende jevn form uten bulker. Husk å påføre akryl litt etter litt, i tynne lag. Du kan alltid pensle på mer om du synes det blir for lite, det er enklere enn å måtte file av hvis det blir for tykke lag.
- Hver gang du er ferdig med en negl, lønner det seg å rengjøre penselen grundig med akrylvæske. Dypp penselen i akrylvæske, og stryk penselen lett frem og tilbake på lofritt kjøkkenpapir (skyv aldri penselen mot hårretningen, da penselhårene vil kunne løsne). Penselen må alltid rengjøres umiddelbart etter endt neglestøping, akrylrester i busten vil herde og skade penselen. Husk å aldri dra i penselhårene, de vil da kunne løsne.
- Når akrylneglen har herdet, test den ved å tappe på den med neglebåndsskyveren. Den skal lyde hard og solid.
- Fil til kunstneglen for å gi den ønsket form. Bruk en grov fil for å file akrylneglens kanter slik at disse ikke oppleves som skarpe. Om nødvendig files akrylneglens overflate med en medium grov fil, slik at kunstnegloverflaten ser jevn ut og får en tiltalende form. Det er viktig å ha kunstneglens tykkeste punkt midt på din naturlige negl, dette gir den sterkeste neglen. Ut mot neglens fri kant skal den kunstige neglen files ned til 1 mm tykkelse.
- Bruk en finkornet fil for å file til fronten, toppen og sidene på akrylneglene. Press ikke hardt med filen, da dette vil kunne forårsake at kunstneglen begynner å løsne (lifting).
- Benytt en finkornet buffer for å fjerne alle spor etter filene og for å glanse opp overflaten.
- Påfør klar top coat for å beskytte kunstneglen. Top coat med UV-filter vil gi ekstra beskyttelse mot gulning.
- Når lakken har tørket, avslutter du med en god håndvask, påføring av neglebåndsolje og/eller en god håndkrem. Bruker du en god håndkrem og neglebåndsolje, holder kunstneglen seg pen lenge.

FORSLAG 2: STØPING AV AKRYLNEGL, FRANSK MANIKYR. HVIT KANT, ROSA OG KLAR

- Sett fram boksene med akrylpulveret du skal bruke.
- Ha en liten mengde akrylvæske i en dappendish.
- Dypp penselen i akrylvæsken, tørk den av på et lofritt kjøkkenpapir.
- Dypp penselen i akrylvæsken igjen, og stryk den mot kanten av dappendishen to ganger for å fjerne overflødig væske.
- Begynn med å støpe den hvite neglekanten, også kalt det hvite smilet. Hold den fuktige penseltippen ned mot overflaten av akrylpulveret, og før penselen forsiktig mot deg slik at væsken trekker til seg akrylpulver. Penselen skal ikke dyppes ned i akrylpulveret, bare føres forsiktig over overflaten, slik at du får en pen liten klump på den ene siden av penselbusten. Det skal drysse litt av akrylmassen. Prøv å få en klump som er så stor at den kan dekke hele den hvite neglekanten.
- Plasser akrylmassen på negletuppen, og form akrylen slik at den følger naturlig langs neglekanten i et jevnt lag. Før penselen i korte klappende bevegelser, slik at akrylen dekker jevnt helt ut mot kantene.
- Dypp penselen i akrylvæsken, og tørk den av mot papiret. Stryk penselen ut i vifteform slik at den får en skarp kant. Hold penselen mot deg i flat stilling, og form den hvite kantens overside som et smil.
- Tørk av penselen på et rent støvfritt tørkepapir.
- Dypp penselbusten i akrylvæsken, og press overskytende væske av mot kanten på dappendishen.
- Mangler det hvit akryl på neglens sidekanter for å danne et perfekt hvitt fransk smil, lager du ørsmå akrylklumper for å dekke der det mangler.
- Rengjør penselen i akrylvæsken, og tørk av på papiret.
- Fortsett nå med å støpe rosa over neglesengen. Fukt penselbusten, og lag en akrylklump med rosa akrylpulver.
- Plasser akrylmassen midt på i bakkant av naturneglen, og arbeid det ut i tynne lag ut mot sidene og front med klappende penselbevegelser, uten å få produktet på huden.
- Arbeid den rosa akrylmassen ut med penselens flate slik at den møtes naturlig kant-i-kant med den hvite akrylen på negletippen.
- Fukt penselen lett i akrylvæsken, tørk den av på papiret, og dra akrylen jevnt utover. Før penselen i korte klappende bevegelser, slik at akrylen dekker jevnt helt ut mot kantene med én millimeter margin mot huden. Får du akryl i nærheten av huden bruker du spissen på penselbusten til å skyve akrylmassen tilbake med jevn avstand til huden. Med en millimeter avstand til huden unngår du at akrylneglen begynner å løsne etter få dager.
- Når du har lagt ferdig den rosa akrylmassen slik at den dekker neglesengen og har en jevn tilpasning til det hvite smilet, legger du klar over hele neglen. Bygg opp kunstneglen med klar slik at den får den formen du ønsker. Sett fra siden skal den ha en delikat bue. Legg hele tiden merke til hvilken form kunstneglen tar under påføring av akrylen, slik at neglen sett fra alle vinkler får en naturlig og estetisk tiltalende form, uten bulker. Påfør klar akrylmasse litt etter litt, i tynne lag. Du kan alltid legge på mer om du synes det blir for lite, det er enklere enn å måtte file av om det blir for tykt.
- Hver gang du er ferdig med en negl, lønner det seg å rengjøre penselen grundig med akrylvæske. Dypp penselen i akrylvæske, og stryk penselen lett frem og tilbake på lofritt kjøkkenpapir (skyv aldri penselen mot hårretningen, da penselhårene vil kunne løsne). Penselen må alltid rengjøres umiddelbart etter endt neglestøping, akrylrester i busten vil herde og skade penselen. Husk å aldri dra i penselhårene, de vil da kunne løsne.
- Når akrylneglen har herdet, test den ved å tappe på den med neglebåndsskyveren. Den skal lyde hard og solid.
- Fil til kunstneglen for å gi den ønsket form. Bruk en grov fil for å file akrylneglens kanter

slik at disse ikke oppleves som skarpe. Om nødvendig files akrylneglens overflate med en medium grov fil, slik at kunstnegloverflaten ser jevn ut og får en tiltalende form. Det er viktig å ha kunstneglens tykkeste punkt midt på din naturlige negl, dette gir den sterkeste neglen. Ut mot neglens fri kant skal den kunstige neglen files ned til 1 mm tykkelse.

- Bruk en finkornet fil for å file til fronten, toppen og sidene på akrylneglene. Press ikke hardt med filen, da dette vil kunne forårsake at kunstneglen begynner å løsne (lifting).
- Benytt en finkornet buffer for å fjerne alle spor etter filene og for å glanse opp overflaten.
- Påfør en klar top coat for å beskytte kunstneglen. Top coat med UV-filter vil gi ekstra beskyttelse mot gulning.
- Når lakken har tørket, avslutter du med en god håndvask, påføring av neglebåndsolje og/eller en god håndkrem. Bruker du en god håndkrem og neglebåndsolje, holder kunstneglen seg pen lenge.

ANNEN INFO

- Rengjøring av akrylpensel. Dypp penselen i akrylvæske, og tørk av på et lofritt kjøkkenpapir. Ønsker du å rengjøre penselen grundigere kan du rense den med penselrens (brush cleaner). Dette vil fjerne eventuelle akrylrester som kan ligge igjen i penselbusten, slik at penselen er klar til neste gangs bruk.
- Om du ønsker kan du benytte neglelakk på kunstnegler. Neglelakk fjernes med neglelakkfjerner uten aceton.
- Neglene skal ikke klippes til i etterkant, kun files, ellers vil kunstneglen sprekke.
- Akryl kan gulne av solarium og enkelte solfaktorprodukter, samt ta farge av matvarer med sterke farger, for eksempel om du skreller citrusfrukter. Bruk gjerne engangshansker når du skjærer opp sterktfargede grønnsaker.
- Dekor kan kapsles inn i akryl. Legg dekoren inn i det siste laget med klar akryl. Eller, fest dekoren på fuktig top coat, la tørke, forsegl med et nytt strøk top coat.
- Vær nøye når du legger akrylen, da er det ikke nødvendig å file i etterkant. Har uhellet vært ute og du er nødt til å file (for eksempel om du har fått utstikkende nupper langs neglekanten), ta en fin neglefil og fil kun det nødvendigste av akrylen slik at den blir jevn og neglekanten pent buet. Bruk så en buffer for å fjerne spor etter den finkornede filen, og bruk tilslutt en finkornet bufferfil/poleringsfil for å gi glans til kunstneglen, og samtidig lukke den. Avslutt med et lag klar top coat.

UNNGÅ AT KUNSTNEGLEN LØSNER FRA NATURNEGLEN (LIFTING)

- Buff naturneglen lett med bufferkloss før du legger kunstneglen, da får den bedre feste (ikke fil direkte på naturnegl med grove filer).
- Fjern utvokst eponychium (det så godt som usynlige fettlaget som vokser ut sammen med neglen og som ligger i neglebåndskrokene, dette fjernes ved å skrape forsiktig i området med neglebåndsskyver i metall).
- Fjern alle fettrester fra naturneglen med antibakteriell spray før du legger kunstneglen.
- Husk å ikke ta på neglen etter at neglen er renset. Fett fra fingeravtrykkene kan være nok til at kunstneglen ikke vil feste seg.
- Bruk syrefri primer.
- Ikke legg kunstneglen for nært huden (fett fra huden vil ellers snike seg inn under kunstneglen og få den til å løsne, dette er den vanligste årsaken til lifting). La det være 1-2 mm avstand mellom huden og kunstneglen.
- Lifting på den pålimte tippet: Den pålimte tippet har ikke fått nok buffing og/eller tippkanten har ikke blitt forseglet. Bruk bufferkloss på den pålimte tippet og hold den opp mot lyset for å sjekke at alle blanke partier og glans er borte før kunstneglen legges. Blank er det samme som glatt og kunstneglen vil ikke få feste.
- Legg top coat litt over kanten og rundt på undersiden av tippet i front for å forsegle tippkanten.

- Løsner/knekker kunstneglen, kan det være at det lagt for tynt på til at den klarer belastningen.

ETTERFYLLING

- Fjern eventuell gammel neglelakk med en mild acetonfri neglelakkfjerner. Undersøk hver enkelt negl. Se etter partier hvor akrylen kan ha mistet festet (lifting), sprekker, infeksjoner eller skader på neglebåndet.
- Mykgjør neglebåndet i et manikyrbad, og bruk en neglebåndsskyver for å få en jevn neglebåndskant. Produkter som inneholder fett/oljer må ikke brukes på neglen i forkant av neglestøpingen.
- Desinfiser hendene med antibakteriell spray.
- Fil kunstneglen godt ned med en grov fil, slik at du gjør plass til de nye lagene med akryl, ellers blir sluttresultatet en tykk og klumpete negl (pass på så du ikke filer på naturneglen med den grove filen). Se på neglen i profil for å file neglen i riktig estetisk form. Da akrylneglen ble lagt sist ga du den høyde midt på, denne høyden har nå vokst ut av posisjon og må tilpasses på nytt. Har du klippet lengden på neglen, vil tuppen nå være for tykk, og den må files ned til riktig tykkelse. Unngå å file for hardt. Akryl er mindre fleksibelt enn naturnegl, og ved press/trykk vil naturneglen gi etter (slik den er designet til å gjøre), mens akryl ikke gir like mye etter. Dermed vil akrylen kunne løsne fra naturneglen. Skulle dette skje, filer du bort det av akrylen som ikke er godt festet på naturneglen.
- Bruk en buffer for forsiktig å fjerne glansen fra etterveksten på naturneglen.
- Børst bort alt pussestøv fra negleoverflaten med en neglebørste.
- Desinfiser hendene med antibakteriell spray på nytt.
- Ha primer kun på etterveksten, primer på eldre akryl vil danne misfarging.
- Underlaget må være helt tørt før påføring av ny akryl. Bruk gjerne hårføner.
- Påfør akryl med en liten pensel, for eksempel pensel #4. Påfør en liten perle eller to av akryl, avhengig av neglens størrelse. Plasser og arbeid akrylperlene fra neglebåndet (ca 1,5 mm fra neglebåndskanten), og videre utover slik at den dekker hele neglen, på samme måte som man påfører siste laget på en førstegangsstøping. Når produktet har herdet filer du til ønsket form, på samme måte som ved støping av hel negl.

HVORDAN FJERNE ACETONOPPLØSELIG KUNSTNEGL

- Fil ned overflaten på kunstneglen med en grov fil. Glatt overflate gir lite åpning for acetonen å gjøre jobben, godt nedfilt overflate sørger for at oppløsningsprosessen går raskest mulig.
- Ta en lofri klut og fukt den godt med kunstneglfjerner (hudvennlig aceton). Husk at overflater som ikke tåler det, vil få flekker av aceton. Bruk gjerne et plastunderlag på arbeidsbordet for å beskytte det.
- Legg den fuktete kluten inn i en Soak Off Clip, og fest clipen på neglen.
- Vent minst fem minutter. Trykk ned clipen og vri på den slik at du gnir overflaten på kunstneglen under, dette framskynder prosessen. Trekk clipen av (la den fuktete kluten sitte igjen i clipen). Jobb med én og én negl, la clipen sitte på på de andre neglene fram til du skal jobbe med dem.
- Skrap bort det som har løst seg opp med neglebåndsskyveren.
- Sett på clipen igjen og la acetonen jobbe videre med lagene under. Jo tykkere kunstnegl, jo flere omganger med aceton. Føles kluten for tørr etterhvert, fukter du den på nytt.
- Gjenta prosessen til det aller meste av kunstneglmaterialet er fjernet. Når du nærmer deg naturneglen, gå forsiktig fram slik at du ikke skrapper ned i naturneglen og utsetter den for slitasje.
- Bruk bufferklossen for forsiktig å fjerne de siste små restene av kunstnegl.
- Vask hendene grundig i godt såpevann.

- Skal du ikke legge ny kunstnegl med det samme, behandler du neglebåndene og naturneglen med neglebåndsolje.